

Email-Programm einrichten: Mozilla Thunderbird


Klicken Sie auf "Extras" --> "Konten":



Klicken Sie auf "Konto hinzufügen...":



Wählen Sie "E-Mail-Konto" als Konto-Typ und klicken Sie auf "Weiter":



Konten-Assistent ✖

Neues Konto einrichten

Um Nachrichten empfangen zu können, müssen Sie zuerst ein Konto anlegen.
Dieser Assistent sammelt die Informationen, die notwendig sind, um ein neues Konto einzurichten. Wenn Sie die abgefragten Daten nicht kennen, kontaktieren Sie bitte Ihren Systemadministrator oder Internet Service Provider.
Wählen Sie den Konto-Typ, den Sie einrichten möchten:

E-Mail-Konto
 RSS-Konto
 Newsguppen-Konto

 >

Tragen Sie nun Ihren Namen und Ihre Email-Adresse in die entsprechenden Felder ein:

Konten-Assistent ✖

Identität

Diese Informationen erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten.

Geben Sie den Namen an, der im "Von"-Feld Ihrer gesendeten Nachrichten erscheinen soll (zum Beispiel "Hermann Maier").

Ihr Name:

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an. Diese Adresse ist jene, die andere verwenden, um Ihnen Nachrichten zu senden. (Zum Beispiel "benutzer@beispiel.de".)

E-Mail-Adresse:

Ihr Name: Dieses Feld kann bei Bedarf auch leer gelassen werden. Wenn dieses Feld leer, ist sieht der Empfänger Ihrer Mails jeweils nur die Email-Adresse als Absender, ansonsten sieht er ebenfalls noch den Namen, den Sie dort eingetragen haben.

E-Mail-Adresse: Die Email-Adresse

Wählen Sie POP3 als Typ des Posteingangsservers aus und tragen Sie die weiter unten beschriebenen Daten in die entsprechenden Felder ein:

Konten-Assistent

Server-Informationen

Wählen Sie den Typ Ihres Posteingang-Server.

POP IMAP

Geben Sie den Posteingang-Server ein (zum Beispiel "mail.beispiel.de").

Posteingang-Server:

Deaktivieren Sie diese Option, um für dieses Konto eine separate Ordner-Hierarchie mit eigenem Posteingang zu erhalten.

Globaler Posteingang (im Lokalen Konto)

Geben Sie den Postausgang-Server (SMTP) ein (zum Beispiel "smtp.beispiel.de").

Postausgang-Server (SMTP):

< Zurück Weiter > Abbrechen

Falls Sie IMAP verwenden wollen, können Sie auch dieses als Servertyp auswählen. Bei IMAP bleiben Ihre Emails jeweils direkt auf dem Server und werden nicht auf Ihren PC heruntergeladen. Dies ist z.B. praktisch wenn mehrere PC's auf das gleiche Email-Konto zugreifen sollen.

Posteingangs-Server: Der Posteingangsserver setzt sich aus Ihrem Domainnamen zusammen. Ersetzen Sie einfach das "www." Ihres Domainnamens durch "mail." (z.B. www.xyz.ch --> mail.xyz.ch oder www.company.com --> mail.company.com).

Postausgangsserver: Setzen Sie hier den gleichen Wert ein wie beim Postausgangsserver.

Klicken Sie danach auf "Weiter".

Geben Sie nun den Benutzernamen für den Posteingangsserver an:

Konten-Assistent

Benutzernamen

Geben Sie den Benutzernamen ein, der Ihnen vom E-Mail-Provider gegeben wurde (zum Beispiel "hmaier").

Posteingang-Server Benutzername:

Ihr Postausgang-Server (SMTP) "mail.ihtredomain.ch" ist identisch mit dem Posteingang-Server, Ihr Benutzername des Posteingang-Server wird zur Identifikation genutzt. Sie können die Einstellungen des Postausgang-Server über "Konten..." im "Extras" Menü ändern.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Der Benutzername entspricht dem Namen des Postfachs, auf welches die eingetragene Email-Adresse weitergeleitet wird.

Klicken Sie anschliessend auf "Weiter".

Wählen Sie nun die Kontenbezeichnung (bleibt Ihnen überlassen):

Konten-Assistent

Konten-Bezeichnung

Geben Sie eine Bezeichnung für das Konto ein, mit der das Konto im Programm erscheinen soll (zum Beispiel "Arbeits-Konto", "Privat-Konto" oder "News-Konto").

Konten-Bezeichnung:

< Zurück Weiter > Abbrechen

Klicken Sie anschliessend auf "Weiter".

Überprüfen Sie ob die Einstellungen korrekt sind und klicken Sie anschliessend auf "Fertig stellen":



Konten-Assistent [X]

Zusammenfassung

Bitte prüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind:

Konten-Bezeichnung:	Mein Konto
E-Mail-Adresse:	hans.muster@ihredomain.ch
Posteingang-Server Benutzername:	web1p1
Posteingang-Server:	mail.ihredomain.ch
Typ des Posteingang-Server:	POP3
Postausgang-Server (SMTP) Benutzername:	web1p1
Postausgang-Server (SMTP):	mail.ihredomain.ch

Klicken Sie "Fertig stellen", um diese Einstellungen zu speichern und den Konten-Assistenten zu beenden.

< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Schliessen Sie anschliessend das Konto-Fenster durch einen Klick auf "OK".
Die Einrichtung von Mozilla Thunderbird ist nun abgeschlossen.